

# 手づくりレシピ


子供切り替えワンピース サイズ 110

HK-4-2007

材料

無地生地— 108 cm幅 × 100 cm  
柄生地— 108 cm幅 × 70 cm  
接着芯 (薄地)— 95 cm幅 × 20 cm  
11.5 mm幅ボタン— 1 個


#○の部分は指定寸法です  
その他の縫い代はすべて 1 cm を  
つけて裁断してください



\*前身頃の型紙を両身頃製図し  
右身頃 (無地生地) 左身頃 (柄生地)  
を写しそれぞれに縫い代をつけて  
いきます


1 前後身頃の裾にロックミシン又はジグザグミシンを縫っておく

2 ポケット (柄生地) を作り右前身頃 (無地) につける




3 前身頃の裾を折り左右身頃のタック奥を縫い合わせ


ロックミシン又はジグザグミシンをし  
合い印どうしを合わせ中縫いをする




4 前後身頃を中表にし肩を縫い合わせロックミシン  
又はジグザグをする




5 袖をつけロックミシン又は  
ジグザグをかける




6 袖下から脇にかけて縫い合わせ  
ロックミシン又はジグザグをかけ  
袖口を三つ折り始末にする




7 ループを作り仮止めをする




8 前後見返しに接着芯を貼り  
肩を縫い合わせ衿ぐりを  
始末する



9 衿ぐりにステッチをかける



10 前裾の縫い代を省いた状態で  
ステッチをかける



11 後ろループ  
打ち合わせに  
ボタンをつける